Capture vidéo sur PC avec FRAPS

v. 1.1-0 du 5 janvier 2016

Sur la PlayStation 4, il y a une nouvelle fonctionnalité par rapport à la PS3 qui permet le partage de clips vidéo et de copies d'écran en trois clics de manette.

Sur un PC, cette fonctionnalité est réalisable depuis bien longtemps avec notamment un petit utilitaire magique qui s'appelle **FRAPS**, édité par la société **Beepa Pty Ltd** et qui ne coûte que 34,95 € à l'heure où nous mettons sous presse (la version gratuite ne permet que l'enregistrement de 30 secondes de vidéo).

Voici comment l'installer et s'en servir.

Le logiciel **FRAPS** est disponible depuis la page <u>http://www.fraps.com/download.php</u>



Bien que Windows 8 et 10 ne soient pas indiqués, le logiciel a été testé avec toute satisfaction avec Windows 10.

Comme il est envisagé que vous puissiez enregistrer plus de 30 secondes de vidéo, on vous suggère de prendre la version payante. Il n'est pas nécessaire de télécharger la version gratuite avant, vu que la version achetée n'est pas le même programme. Pour l'achat, c'est par ici : <u>http://www.fraps.com/buy.php</u>

ATTENTION. Si vous avez une carte **NVIDIA**, vous pouvez tout de suite arrêter votre lecture (et votre dépense) et installer *GeForce Experience ShadowPlay*, qui est gratuit et qui fait la même chose en mieux : <u>www.nvidia.fr/object/geforce-experience-fr.html</u>

Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, lisez la documentation (en anglais).



Puis lancez le logiciel, vous obtenez ceci :

🖤 FRAPS general	-	□ ×
General FPS Movies	Screenshots	(C) 2013
Registration Details		Version
Channel (Channel)		3.5.99
Single User License		Build 15622
 Start Fraps minimized Fraps window always on top Run Fraps when Windows starts 		
Minimize to system tray only Frans TM © 2013 Beena TM Pty Ltd -	ACN 106 989 815	

2/5

L'expérience ayant montré que le logiciel fonctionne parfaitement avec tous les réglages par défaut, ne changez rien. Sélectionnez le deuxième onglet et choisissez simplement le disque et le répertoire de destination de vos benchmarks, puis de vos clips vidéo. Prévoyez un disque où il y a de la place. A titre d'information, un clip de 3'23 avec les réglages par défaut fait 5,1 Go. Dans l'exemple ci-dessous, aucun répertoire n'a été spécifié vu qu'il n'y a rien d'autre sur le disque D.

		1	-	
🔠 General 📫 FPS 🛃	Movies	Screensho	ots	© 201
Folder to save benchmarks in		Change	e Vie	ew
D:\				
Benchmarking Hotkey	Overl	ay Hotkey		
F11 Disable	F12		Disable	J
Benchmark Settings	G			
□ FPS	0	•]		
Frametimes		Overlay	C Hide ove	erlay
MinMaxAvg		Corner		
	e			
Stop benchmark after 60 secon	nds 🗆 O	nlv update overla	av once a sec	cond
		, speake store	,	

FRAPS movies	- 🗆 X
📰 General 💶 FPS	Movies Screenshots
Folder to save movies in	Change View
D:\	
Video Capture Hotkey	Sound Capture Settings
Video Capture Hotkey F9 Disable Video Capture Settings 60 fpc 6 Full-cize	Sound Capture Settings ✓ Record Win10 sound
Video Capture Hotkey F9 Disable Video Capture Settings C 60 fps © Full-size C 50 fps © Half-size © 30 fps C 29.97	Sound Capture Settings Record Win10 sound Stereo Multichannel Record external input Microphone (Conexant SmartAudio HD) Only capture while pushing ESPACE
Video Capture Hotkey F9 Disable Video Capture Settings C 60 fps © Full-size C 50 fps C Half-size © 30 fps C 29.97 Loop buffer 30 seconds	Sound Capture Settings ✓ Record Win10 sound

Vous avez noté en passant que la touche de lancement de la capture vidéo est **F9**. Appuyez de nouveau sur **F9** pour arrêter la capture.

La fonctionnalité « **Split movie every 4 Gb** » permet de découper votre clip en morceaux qui tiendront chacun sur un DVD simple couche, « normal ».

Faites la même chose po	ur les copies d'écran	(Screenshots):
-------------------------	-----------------------	----------------

Folder to save screenshots in Chang D:\ Screen Capture Hotkey F10 Disable Image Format Include frame rate overlay on soc @ BMP JPG C JPG PNG © TGA TGA	FRAPS screenshots	FPS	Movies	Screens	- shots		× HELP
Screen Capture Hotkey F10 Disable Image Format Include frame rate overlay on so (Include frame rate overlay overlay	Folder to save scree	enshots in		Cha	inge	Viev	v
C TGA	Screen Capture Hot F10 mage Format © BMP © JPG © PNG	Ckey Disable	Screen Captu Include fra Repeat so (until hot	re Settings ame rate overlay on creen capture every key pressed again)	screensh	nots second:	5
	TGA						

Et vous pouvez tester.

Pour cela, laissez tourner le logiciel **FRAPS**, en fenêtre réduite si vous préférez, et lancez votre jeu, par exemple **Rainbow Six: Siege**.

En haut à gauche de votre écran apparaît un indicateur de « frames » capturés à la seconde. Le chiffre en jaune indique que la capture n'est pas active.

Au moment où vous êtes prêt à lancer la capture, appuyez simplement sur **F9**, le compteur apparaît maintenant en rouge, et ce jusqu'à ce que vous arrêtiez la capture en appuyant une seconde fois sur **F9**.

Quand vous avez fini votre partie, appuyez sur **MAJ F2** pour retourner à l'écran de **Uplay**, ce qui vous permet ensuite d'accéder à votre bureau (quand le programme du jeu tourne en écran principal, on ne peut pas), puis allez dans le répertoire du disque que vous avez défini pour l'enregistrement des captures.

Vous devez y voir votre fichier vidéo capturé.

(voir image page suivante)



Pour le montage de votre clip, voir le tuto : Comment monter un clip vidéo sur PC.

Pour visionner votre clip, il est souhaitable de télécharger et d'utiliser **VLC** (depuis la page <u>http://www.videolan.org/vlc</u>) plutôt que **Windows Media Player**, qui s'arrête régulièrement à chaque fois qu'il rencontre une frame qui ne lui plaît pas, alors que **VLC** ignore la frame litigieuse et passe aimablement à la suivante.

Voili voilà.

Pouvez sortir. 😳